AzbLink Enrich The Life of Communication 产品安装流程说明

亲爱的客户您好：提醒您，此说明为产品快速安装设定，内容将不定期更新于网址 http://help.azblink.com/ 或参考本光碟片内附的【HELP】有更多详细产品安装说明，如有任何疑问，请来信至客服信箱：service@azblink.com，请拨客服专线：+886-2-2550-9192，我们将由专人替您服务。

步骤一：安装前准备

1) 请复制光盘片中的【HELP.zip】到您的PC。



2) 解压缩后，可于设定路径下，看到解压缩后的【HELP】档案夹。




3) 如欲参照安装教学，请在【HELP】档案夹中，开启 help.html → 产品使用手册 → 快速安装及设定。





4) 在系统安装过程中，您可以随时对照【HELP】的说明，避免设定错误的发生。

5) 您将需要使用您的PC(A)，来设定服务器主机(B)，在设定前，请务必确认两台主机同在一个网络环境中。




步骤二：开始安装

6) 将服务器主机(B)的BIOS，设定为优先【以光驱开机】。



7) 将光盘自您的PC(A)取出，放入服务器主机中(B)，将服务器主机(B)重新开机。



您的PC　　将要被设定的服务器主机


8) 安装过程中，您会看到的系统执行安装画面：

★ 系统中有一颗或多颗硬盘，如不需要做互相备援的功能，在过程中出现的对话框里选择 " OK " → " OK "，即可完成软件自动安装，最后您可看到IP设置画面(如步骤三)。

★ 若您的系统中有两颗相同规格的硬盘，欲设定为互相备援，在第一个出现的对话框里选择 " NO " → 指令模式输入 " sohoraid "，接下来的对话框里皆选择 " OK "，完成软件自动安装，最后您可看到IP设置画面(如步骤三)。

步骤三：设置IP及登入

系统的IP设定方式有两种，第一种是在已拥有固定IP的情况下设定的方式(如固接式网络或是原网络中有DHCP主机的存在)，第二种则是在没有固定IP的情况下设定的方式(如浮动式网络PPPoE或有线电视网络CABLE)。



【固接式网络或是原网络中有DHCP主机的存在】

9) 设定固定的公共/内部 IP地址(选项1、2、3)，储存设定并离开(选项4)，取出光盘并重新开机(B)。

10) 重新开机(B)后，打开您PC(A)上的浏览器，在网址列输入 http://192.168.1.61:8082/apps/ (此 IP 值为范例，实际操作时请输入您设定或取得的IP)，进入启动系统画面(如图C)。



(图C)

【浮动式网络PPPoE或有线电视网络CABLE】


11) 直接选择使用DHCP为默认值并离开(选项6)，取出光盘后重新开机。 然后开启您PC(A)上的浏览器，在网址列中输入 http://azstart:8082 (系统预设之主机名称)， 即可进入启动系统画面(如图C)。

步骤四： 释放旧IP（如您已成功登入，请忽略此步骤）

如果使用上述方式，无法到达启动系统画面，可能您的PC(A)还存在旧的IP，必须将旧的IP释放掉，才能再取得新IP。

12) 在您的PC(A)，开启【命令提示字符】窗口

Windows → 开始 → 所有程序 → 附属应用程序 → 命令提示字符 → 指令输入" ipconfig /release " → " ipconfig /renew " 您的PC(A)即可取得新的IP。








- DNS服务器：
  以中华电信：168.95.1.1和168.95.192.1
  以及Seednet：139.175.55.244为最常使用，如您使用本系统所提供的DNS服务，请填入服务器的IP地址即可。

- DNS服务器2：
  备用的服务器，建议最好两个DNS服务器都要填写，以防止主要DNS服务器当机时，造成无法连上因特网的困扰。

- 主机名称：必须是英文名

16) 或是，选择PPPoE方式，切记【启动PPPoE 】一定要勾选。

- PPPoE的账号、密码：填入ISP业者提供的账号、密码即可。
- DNS服务器的IP地址：填入您的DNS服务器之IP地址。
- MTU设定值： PPPoE的设定值通常建议是1492。



请依系统指示，重新开机。
此为重新开机按钮


步骤六：产品启动

17) 当您重新启动服务器(B)，成功连上因特网后，再次由PC(A)登入系统，账号：admin，密码：您自订的新密码。

在System → 设定 → 启动，将画面中的启动码复制后，按下【注册】的文字连结开启【AzbLink管理系统登入】网页，请选择客户注册，填写注册数据并按下【确认注册】。

18) 系统会自动转往登入页面，您可以使用方才注册的账号密码，进行登入。






19) 登入【客户功能支持服务区】后，点选启动中心 → 试用启动，选择产品名称，把刚才复制的启动码贴入，按下【确认送出】，系统会询问是否要开启授权档(.tgz)，选择【储存档案】，点选【确定】，将档案储存至您的PC(A)。





20) 再回到系统画面【上传授权文件以启动产品】字段，点选【浏览】选择刚才下载的授权档案(.tgz)，按下【上传】，上传好授权档案之后，您可以按下画面右上方的绿色方块图示注销，便可完整看到您所选择的各项功能。
至此您已经完成产品的安装程序，可以开始做更细节的设定及使用。



请注意!如未上传授权档案(.tgz)，届时您将无法新增帐号，各项产品功能也无法开启使用。

» AzbLink is Providing The One Stop Solutions for World Wide Business to Grasp the Internet Opportunities.

